

Note importanti per i clienti che utilizzano il modulo Airone - Gestione Rifiuti

Prima di importare la denuncia nel modulo Airone-Dichiarazione MUD 2019, Vi ricordiamo di:

- **Impostare le giacenze finali dell'anno 2018**, nella scheda dei rifiuti (dati generali->Rifiuti gestiti nell'impianto-> Elenco; aprire le schede rifiuti movimentate nell'anno una alla volta e impostare la giacenza al 31/12/2018 dalla voce di menù impostazioni->giacenza del rifiuto; cliccare su "ricalcola" per vedere la giacenza calcolata in base ai movimenti inseriti e cliccare quindi su "imposta" per memorizzarla)

Creazione MUD automatica dai registri

L'operazione di creazione automatica della denuncia a partire dai movimenti inseriti in Airone Gestione Rifiuti nell'anno 2018, **non** importa alcune sezioni/informazioni nel dichiarativo, a causa di dati non presenti nei formulari/registri, ma richiesti nel MUD. Inoltre tale automatismo risponde al 90% delle casistiche esistenti e crea una denuncia in base ad una propria posizione sull'interpretazione della normativa che potrebbe non essere condivisa da tutti. Per tale motivo **è sempre necessario controllare la denuncia ed eventualmente modificarla o completarla**, in base alla propria casistica.

In particolare, alcune informazioni non sono riportate in denuncia e per questo dovranno essere completate manualmente, se necessario.

Per esempio, le **schede AUT, MAT e RAEE sono imputabili manualmente e NON** sono importate automaticamente dal modulo Gestione Rifiuti. **La scheda AUT, la scheda materiali e le schede RAEE con i relativi allegati sono imputabili manualmente**, anche per chi importa la denuncia dai registri, in quanto tali informazioni non sono deducibili dai dati inseriti nei movimenti e formulari. Sempre per lo stesso motivo, a causa della "Duplicazione" della giacenza (da avviare a recupero e a smaltimento) nelle schede RIF, nei moduli MG della comunicazione Rifiuti, delle comunicazioni Veicoli Fuori Uso, della comunicazione imballaggi e della comunicazione RAEE, **la giacenza al 31/12 sarà importata per comodità in toto nel primo campo (giacenza al 31/12 da avviare a recupero) e sarà a carico dell'utente verificarne la correttezza della posizione.**

Sempre per lo stesso motivo importazione dati **nella scheda imballaggi** riporterà eventuali quantitativi di rifiuto prodotto nella sezione "Rifiuto prodotto nell'unità locale da trattamento imballaggi monomateriale"; se tale scelta non fosse corretta si renderà necessario spostare o suddividere tali quantitativi nella sezione "Rifiuto prodotto nell'unità locale da trattamento imballaggi multimateriale".

Nei **moduli RT** della scheda RIF è necessario indicare manualmente se il rifiuto ha **provenienza urbana** o se è relativo a **pile o ad accumulatori portatili**.

Inoltre nello stesso allegato, ma questa volta in tutte le sezioni, in caso di rifiuto con provenienza estera, sarà necessario indicare manualmente la **tipologia di trattamento prevista**.

Nel **modulo MG** della scheda RIF specificare una tipologia impianto.

Nel **modulo DR** della scheda RIF, nel caso di destinazione estera del rifiuto, indicare l'attività svolta a destinazione.

N.B: Nel caso in cui mancasse un comune tra l'elenco di quelli disponibili in Airone, si renderà necessario **aggiungerlo** entrando in Anagrafiche->Definizione tabelle->Comuni. Sarà possibile aggiungere il Comune cliccando sul pulsante "Nuovo", ricordandosi di inserire oltre che il nome del comune anche i codici della provincia Istat e il codice del comune Istat **prima di utilizzarlo nel MUD** previa creazione errata del file telematico.