

## Airone v.16 - MUD 2019

Per importare le anagrafiche sul nuovo Airone v16, aprire la Gestione Rifiuti di Airone v16 e accedere alla voce di menù utilità->operazioni sul database->importa dati da Airone v6.

Scegliere il database rifiut32.mdb e anagra32.mdb attraverso i 2 pulsanti di ricerca posti in alto a sinistra della pagina che apparirà (è meglio copiare prima i 2 database localmente sul computer che si sta usando).

Cliccare poi sul pulsante verifica database e poi su avvia importazione dati e attendere che i dati siano copiati completamente (apparirà un messaggio alla fine della procedura).

Conclusa l'operazione, andare alla voce di menù anagrafiche-> scegli impianto e cliccare sul pulsante cerca per visualizzare le prime 50 aziende importate. Sceglierne una a caso e di questa selezionare un impianto a caso e cliccare quindi sul pulsante scegli.

Chiudere quindi Airone e riaprirlo per poter accedere al pulsante Elabora mud-> mud 2019 presente nella voce di menù Movimenti e formulari; se non si visualizzasse tale voce, significa che non è stato eseguito l'ultimo aggiornamento della gestione rifiuti.

Cliccando sopra la dicitura MUD 2019, la prima volta verrà installato l'applicativo (dalla seconda volta in poi verrà solo aperto).

Da dentro il MUD 2019 scegliere la voce di menù anagrafiche-> Importa denuncia-> file access .mdb, per poter importare le strutture delle denunce da airmud18.mdb.

Scegliere "tutti gli impianti" come tipo di importazione, scegliere il database airmud18.mdb, copiato prima localmente.

Cliccare poi sul pulsante verifica database e poi su avvia importazione dati e attendere che i dati siano copiati completamente (apparirà un messaggio alla fine della procedura).

Da anagrafiche -> scegli impianto potrà aprire l'impianto dell'azienda desiderata e aprirne poi la denuncia usando l'apposito pulsante apri denuncia.

La manualistica completa per usare il MUD è presente sul nostro sito tecnico Airone <https://aironeweb.zucchetti.com/airone> entrando con le credenziali in vostro possesso e accedendo poi nella pagina Download->Mud 2019.

Sullo stesso sito sono presenti anche le informazioni circa le principali novità introdotte normativamente in questo dichiarativo.

### Nica srl

Sede Legale e Operativa Sud Italia  
Corso Umberto I, 593 | 80034 Marigliano (Na)  
Tel 081 885 43 35 | Fax 081 885 56 19  
staff@nica.it | [www.nica.it](http://www.nica.it)

Sede Operativa Nord Italia  
Via San Giorgio,6 | 24122 Bergamo  
Tel 035 270 221 | Fax 035 228 1092  
bergamo@nica.it

R.I. / C.F. n. 05669600636  
P.IVA n. 02732221219  
R.E.A. n. NA-453994  
Capitale Sociale € 60.000,00 € i.v.